

Cisco IOS – Routing statyczny

1. Obsługa routera Cisco

Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w **trybie zwykłym** lub **uprzywilejowanym**, sygnalizowanymi różnymi znakami zachęty konsoli routera.

Tryb zwykły: **ROUTER>**

Tryb uprzywilejowany: **ROUTER#**

Większość opisanych poniżej poleceń, wymaga trybu uprzywilejowanego (ilość poleceń w obu trybach można porównać, wykonując polecenie **?**, powodujące wypisanie wszystkich dostępnych poleceń).

Na przejście do trybu uprzywilejowanego pozwala polecenie: **enable**. Po jego wydaniu należy wprowadzić odpowiednie hasło.

Tryb uprzywilejowany udostępnia, między innymi, polecenie **configure**, które powoduje przejście do **trybu konfiguracji routera**. Na pytanie o sposób konfiguracji odpowiadamy **terminal**, lub, jeśli terminal jest wyświetlony jako opcja domyślna (w nawiasach kwadratowych), po prostu naciskając ENTER.

Tryb konfiguracji: **ROUTER (config) #**

Tryb ten udostępnia własny zestaw poleceń, dotyczących głównie zamiany ustawień routera.

W obrębie tego trybu można wchodzić do „pod-menu”, na przykład w celu zmiany ustawień interfejsu (poleceniem np.: **interface FastEthernet0/0**). Przejście do takiego pod-menu, sygnalizowane jest zmianą znaku zachęty.

Pod-menu konfiguracji interfejsu sieciowego: **ROUTER (config-if) #**

Wyjście z pod-menu i powrót do głównego menu konfiguracji, możliwe jest z użyciem polecenia **exit**.

Wyjście z trybu konfiguracji do trybu uprzywilejowanego, następuje po wydaniu polecenia **end** lub naciśnięciu **Ctrl+Z**.

Wprowadzone w ten sposób zmiany konfiguracji dotyczą, tak zwanej, konfiguracji bieżącej (running-config) i zostaną utracone po restarcie routera.

2. Mechanizm Help systemu IOS

System IOS jest wyposażony w rozbudowany system pomocy. Poniżej przedstawiono podstawowe sposoby jego wykorzystania.

Polecenie:

? – powoduje wypisanie listy wszystkich dostępnych w danym trybie poleceń.

ciąg_znaków? – powoduje wypisanie wszystkich dostępnych poleceń rozpoczynających się od podanego ciągu znaków

ciąg_znaków<TAB> – powoduje uzupełnienie ciągu znaków do pełnego polecenia, o ile można to zrobić jednoznacznie

polecenie ? – powoduje podanie opisu następnego argumentu którego wymaga polecenie. Ta możliwość jest szczególnie przydatna, gdyż pozwala nam stworzyć odpowiednie polecenie krok po kroku, dopisując kolejne parametry i wywołując po każdym pomoc dotyczącą następnego. Jeśli router wyświetla na liście możliwości **<cr>** można nakazać wykonanie polecenia, naciskając ENTER.

3. Nazewnictwo interfejsów sieciowych

Nazwa interfejsu sieciowego składa się z 2 części: typu oraz numeru.

Typ interfejsu określa technikę komunikacji wykorzystywaną przez dany interfejs, np.:

- Ethernet – sieć Ethernet 10 Mbps,
- FastEthernet – sieć FastEthernet 100 Mbps,
- GigabitEthernet – sieć GigabitEthernet 1 Gbps,
- Serial – łącze szeregowe np. RS232, RS424 itp.

Sposób zapisu numeru interfejsu różni się w zależności od konkretnego modelu routera, lecz w ogólnym przypadku składa się z jednej lub szeregu liczb rozdzielonych znakami „/”.

Poszczególne liczby określają logiczną lokalizację interfejsu w obrębie routera – popularną konwencją jest zapis:

<karta>/<moduł>/<port>

Gdzie:

- karta – oznacza numer karty rozszerzeń, która z kolei posiada miejsca do instalacji modułów zawierających porty.
- moduł – numer modułu w obrębie określonej karty.
- port – numer portu w obrębie określonego modułu.

Powyższe elementy numerowane są od 0, która to wartość oznacza najczęściej element wbudowany w router.

Jeśli nie ma konieczności ich zastosowania (np. router nie posiada możliwości instalowania kart rozszerzeń), elementy powyższego zapisu są często porzucane, poczynając od lewej strony.

Przykładowo pierwszy z gigabitowych portów wbudowanych w router nieposiadający możliwości instalowania kart rozszerzeń może mieć nazwę: GigabitEthernet0/0.

3.1 Routery Cisco serii 2600

Dostępne w laboratorium routery serii 2600 wyposażone są w następujące interfejsy sieciowe:

Nazwa	Kolor przewodu/wtyczki	Podłączony do
FastEthernet0/0	Szary / szara	Przełącznik zarządzalny
FastEthernet0/1	Szary / czerwona	Przełącznik zarządzalny
Ethernet1/0	Niebieski / niebieska	Komputer o numerze parzystym
Ethernet1/1	Żółty / czarna	Interfejs FastEthernet0/0/0 routera Cisco 2900 na tym samym stole
Ethernet1/2	Czarny / żółta	Interfejs FastEthernet0/0/1 routera Cisco 2900 na poprzednim stole
Ethernet1/3	-	-
Serial0/0	Napis „Serial0”	Interfejs Serial0/1 routera 2600 na poprzednim stole
Serial0/1	Napis „Serial1”	Interfejs Serial0/0 routera 2600 na następnym stole

3.2 Routery Cisco serii 2900

Dostępne w laboratorium routery serii 2600 wyposażone są w następujące interfejsy sieciowe:

Nazwa	Kolor przewodu/wtyczki	Podłączony do
GigabitEthernet0/0	Jasno-niebieski / czerwona	Przełącznik zarządzalny
GigabitEthernet0/1	Jasno-niebieski / niebieska	Przełącznik zarządzalny
GigabitEthernet0/2	Niebieski / niebieska	Komputer o numerze nieparzystym
FastEthernet0/0/0	Żółty / żółta	Interfejs Ethernet1/1 routera Cisco 2600 na tym samym stole
FastEthernet0/0/1	Czarny / czarna	Interfejs Ethernet1/2 routera Cisco 2600 na poprzednim stole

4. Konfiguracja IP interfejsów sieciowych

Do wyświetlenia aktualnej konfiguracji IP interfejsów sieciowych używamy polecenia trybu uprzywilejowanego:

show ip interface [<interfejs>] [brief]

W swojej podstawowej postaci polecenie wyświetla szczegółową informację na temat konfiguracji IP wszystkich interfejsów routera.

Podanie nazwy konkretnego interfejsu powoduje wyświetlenie informacji wyłącznie na temat danego interfejsu.

Dodanie opcji **brief** powoduje wyświetlenie informacji mniej szczegółowej, lecz znacznie łatwiejszej w interpretacji.

Przykłady:

- **show ip interface brief**
- **show ip interface Ethernet1/1**
- **show ip interface GigabitEthernet0/0 brief**

Przykładowy rezultat polecenia:

```
R17#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0      10.10.6.17      YES NURAM  up           up
GigabitEthernet0/1      unassigned      YES NURAM  administratively down down
GigabitEthernet0/2      204.14.0.2     YES manual  down         down
FastEthernet0/0/0       204.0.15.1     YES manual  up           up
FastEthernet0/0/1       204.0.14.2     YES manual  up           up
R17#
```

Gdzie:

- **Interface** – nazwa interfejsu,
- **IP-Address** – przypisany mu adres IP, lub unassigned (brak przypisanego adresu IP),
- **OK?** – informacja czy przypisany adres jest poprawny.
- **Status** – skonfigurowany stan interfejsu:
 - up – włączony i działa,
 - down – włączony, lecz nie działa (np. nie jest podłączony),
 - administratively down – wyłączony w konfiguracji routera.
- **Protocol** – stan mechanizmów routingu IP na tym interfejsie:
 - up – działają,
 - down – nie działają.

Aby zmienić konfigurację interfejsu wchodzimy do trybu konfiguracji routera, a następnie do pod-menu danego interfejsu sieciowego używając polecenia:

```
interface <interfejs>
```

Wejście do pod-menu zostanie zasygnalizowane zmianą znaku zachęty wiersza polecenia **ROUTER(config-if)#**

W pod-menu mamy, między innymi, możliwość przeprowadzenia następujących działań:

- przypisania, usunięcia lub zmiany adresu IP dla danego interfejsu,
- włączenia/wyłączenia interfejsu.

4.1 Zmiana adresu IP przypisanego do interfejsu

Do pojedynczego interfejsu można, poniższym poleceniem, przypisać pojedynczy adres IP. Przypisanie nowego adresu IP tą metodą, spowoduje zastąpienie nim poprzedniego adresu.

```
ip address <adres IP> <maska>
```

Gdzie: **<adres IP>** - adres IP który przypisujemy do konfigurowanego interfejsu,
<maska> - maska w formacie dotted decimal.

Przykład:

- **ip address 10.10.1.155 255.255.0.0**

W celu usunięcia adresu IP z konfigurowanego interfejsu, używamy polecenia:

```
no ip address
```

4.2 Włączenie/wyłączenie interfejsu

W celu włączenia lub wyłączenia interfejsu routera, używamy polecenia:

```
[no] shutdown
```

Przykłady:

- **shutdown** – wyłączenie interfejsu,
- **no shutdown** – włączenie interfejsu.

UWAGA: Aby interfejs przyjął stan *Up* musi on zostać włączony w opisany wyżej sposób (czyli nie być w stanie *Administratively down*) oraz urządzenie które jest do niego podłączone, też musi mieć włączony swój interfejs sieciowy. Np.: jeśli włączymy interfejs routera do którego podłączony jest bezpośrednio komputer, to interfejs ten będzie w stanie *Down* dopóki nie włączymy interfejsu sieciowego komputera.

5. Routing statyczny IP

5.1 Włączenie i wyłączenie routingu IP

Włączenie i wyłączenie routingu IP na routerze odbywa się poleceniem trybu konfiguracyjnego:

```
[no] ip routing
```

Przykład:

- **no ip routing** – wyłączenie routingu IP i usunięcie całej związanej z nim bezpośrednio konfiguracji,
- **ip routing** – włączenie routingu IP.

Wyłączenie, a następnie ponowne włączenie routingu IP może być wykorzystane jako efektywna metoda usunięcia błędnej konfiguracji routingu, bez konieczności restartowania routera i utraty konfiguracji innych jego mechanizmów.

5.2 Wyświetlenie tablicy routingu

W celu wyświetlenia aktualnej zawartości tablicy routing używamy polecenia trybu uprzywilejowanego:

```
show ip route [connected | static]
```

Powyższe polecenie, wykonane bez dodatkowych opcji wyświetli całą zawartość tablicy, w formie przedstawionej poniżej.

```
R17#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.6.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
204.0.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       204.0.14.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0/1
L       204.0.14.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0/1
204.0.15.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       204.0.15.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0/0
L       204.0.15.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0/0
S       205.15.0.0/24 [1/0] via 204.0.15.2
S       205.16.0.0/24 [1/0] via 204.0.14.1
R17#
```

Pierwszy akapit wyniku stanowi legendę oznaczeń różnych rodzajów tras routingu. W naszym przypadku interesują nas:

- **L - local** – trasy do adresów przypisanych do interfejsów naszego routera. Jeśli przypiszemy do aktywnego interfejsu routera adres IP, to trasa do tego adresu (z maską 32 bitową) pojawi się w tablicy routingu. Trasa taka będzie trasą tzw. dostarczania lokalnego (directly connected), nakazującą routerowi wysłać dane adresowane z użyciem określonego interfejsu, gdyż końcowy odbiorca podłączony jest bezpośrednio do niego (tzn. nie ma innych routerów pomiędzy naszym routerem a odbiorcą).
- **C - Connected** – automatycznie dopisane trasy do sieci, do których routera sam należy (tzn. posiada na swoim interfejsie adres z tej sieci). Ponieważ adresy należące do danej sieci IP muszą być „skupione w jednym miejscu” struktury systemu sieciowego, jeśli na interfejsie znajduje się adres należący do określonej sieci, to wiemy, że urządzenia posiadające pozostałe należące do niej adresy są do niego bezpośrednio połączone.
Adres takiej sieci ustalany jest na podstawie adresu IP, który przypisaliśmy na interfejs oraz maski z którą został on przypisany. Np. przypisując na interfejs Ethernet1/2 routera adres 192.168.1.1 z maską 255.255.255.0, możemy ustalić, że trasa do sieci 192.168.1.0 prowadzi przez interfejs Ethernet1/2.
Podobnie jak trasy typu L, są to trasy dostarczania lokalnego (directly connected).
- **S - Static** – statyczne trasy routingu, tzn. dopisane ręcznie przez administratora. Mogą one być typu dostarczania lokalnego lub zdalnego. W przypadku dostarczania zdalnego podajemy tzw. adres next-hop, tzn. adres innego urządzenia, któremu chcemy przekazać ruch adresowany do danej sieci, aby to ono zajęło się jego dalszym dostarczeniem. Adres next-hop musi należeć do sieci, do której należy nasz własny router.
W przypadku dostarczania zdalnego, nie podajemy interfejsu przez który ma wychodzić ruch – jest to ustalane automatycznie na podstawie podanego adresu next-hop.

Dalej znajduje się lista tras routingu. Każdy wpis znajduje się w osobnej linii rozpoczętej identyfikatorem rodzaju trasy (patrz wyżej). Należy pamiętać, iż trasy prowadzące przez nieaktywne (znajdujące się w stanie innym niż UP) interfejsy nie są widoczne.

Trasy dostarczania lokalnego zawierają informację o rodzaju trasy, adresie docelowej sieci oraz interfejsie, na który należy wysłać ruch. Np.:

C 204.0.15.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0/0 – sieć 204.0.15.0/24 jest podłączona bezpośrednio do interfejsu FastEthernet 0/0/0 naszego routera i aby przekazać do niej ruch, wystarczy wysłać go tym interfejsem – odbiorca powinien być do niego podłączony i odebrać dane.

L 204.0.15.1/32 is directly connected, FastEthernet 0/0/0 – adres 204.0.15.1 jest przypisany do interfejsu FastEthernet 0/0/0 naszego routera i aby przekazać do niego ruch, wystarczy wysłać go do tego interfejsu.

Trasy dostarczania zdalnego zawierają informację o rodzaju trasy, sieci docelowej oraz adresie IP na który należy wysłać ruch (tzw. adresie next-hop). Dodatkowo w nawiasach kwadratowych, podano:

- wartość pierwsza – tzw. metrykę trasy, czyli informująca o ile zmniejszona zostanie wartość TTL (Time To Live) pakietu IP, który zostanie nią skierowany.
- wartość druga – tzw. administrative distance. Parametr ten nie jest wykorzystywany w przypadku tras statycznych.

Przykładowo:

S 205.15.0.0/24 [1/0] via 204.0.15.2 – jest to trasa dopisana statycznie (typ S) przez administratora, nakazująca przesyłać ruch adresowany do sieci 205.15.0.0/24 do urządzenia o adresie 204.0.15.2. To urządzenie zajmie się jego dalszym dostarczeniem. TTL przesyłanego ruchu należy zmniejszyć o 1.

Dodanie do polecenia **show ip route** opcji **connected** lub **static** spowoduje wyświetlenie wyłącznie:

- connected – tras tyłu L i C,
- static – tras typu S.

5.3 Dodanie i usunięcie trasy routingu statycznego

Dodanie nowej trasy routingu realizujemy z użyciem poniższego polecenia trybu konfiguracyjnego:

- dostarczanie zdalne: **ip route <adres sieci> <maska> <next-hop>**
- dostarczanie lokalne (w praktyce rzadko jest potrzeba ręcznego dopisywania tego rodzaju tras):
ip route <adres sieci> <maska> <interfejs>

Na przykład:

- **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1**
- **ip route 10.100.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/2**

W celu usunięcia trasy routingu używamy składni analogicznej jak przy jej dopisywaniu, lecz poprzedzamy polecenie komendą **no**.

Przykład:

- **no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1**
- **no ip route 10.100.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/2**

6. Routing dynamiczny

Protokoły routingu dynamicznego przesyłają pomiędzy routerami komunikaty, zawierające informacje o zawartości ich tablic routingu (protokoły typu distance vector) lub strukturze sieci (protokoły typu link state). W najprostszym ujęciu, proces ten można kontrolować pod 2 względami:

- określić przez jakie interfejsy routery wysyłają i z jakich odbierają komunikaty protokołów routingu dynamicznego,
- określić informacje o jakich sieciach/jakich łączach są umieszczane w komunikatach (jako nie muszą to być wszystkie informacje jakie posiada dany router).

6.1 Określenie interfejsów używanych do wysyłania i odbierania komunikatów protokołów RIP i OSPF

Zarówno protokół RIP jak i OSPF rozsyłają oraz odbierają swoje komunikaty wyłącznie z użyciem interfejsów, które posiadają przypisane adresy IP należące do sieci znajdujących się na liście sieci IP obsługiwanych przez dany protokół (**show ip protocols**).

6.2 Określenie sieci o których informacje są rozgłaszane

Zarówno protokół RIP jak i OSPF rozgłaszać będą informacje wyłącznie na temat sieci, które obejmują wpisy znajdujące się na liście sieci IP obsługiwanych przez dany protokół (**show ip protocols**).

Jeśli chcemy dodatkowo rozgłaszać informacje na temat innych sieci, to należy użyć odpowiedniego z poniższych poleceń w trybie konfiguracji danego protokołu (**config-router**)# :

- **redistribute-connected [subnets]** – rozgłaszanie informacji o wszystkich sieciach, do których należy dany router,
- **redistribute-static [subnets]** – rozgłaszanie informacji o wszystkich sieciach, do których router dysponuje trasą statyczną,
- **redistribute-ospf <nr instancji>** - rozgłaszanie informacji o wszystkich sieciach, do których router dysponuje trasą uzyskaną z użyciem instancji protokołu OSPF o podanym numerze,
- **redistribute-rip [subnets]** - rozgłaszanie informacji o wszystkich sieciach, do których router dysponuje trasą uzyskaną z użyciem protokołu RIP.

UWAGA: W przypadku protokołu OSPF należy dodać słowo **subnets**. W przypadku protokołu RIP, należy dodatkowo użyć polecenia osobnego **default-metric 10**.

6.3 Dodatkowe informacje w tablicy routingu

Trasy typu:

O, R, E1/E2

Czas od update'u

204.0.14.0/24 is possibly down, routing via 204.15.0.1, Ethernet1/1

6.4 Polecenia ogólne

show ip protocols – podaje ogólne informacje o wszystkich włączonych protokołach routingu dynamicznego (między innymi). Warto zwrócić uwagę, iż jest to jedynie polecenie pozwalające na odczytanie ogólnych parametrów pracy protokołu RIP.

Przykład dla protokołu RIP:

```
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 24 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Ethernet1/0         1     1 2
  Ethernet1/1         1     1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    204.0.13.0
    204.13.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway           Distance      Last Update
    204.13.0.1         120           00:00:06
  Distance: (default is 120)
```

```
Sending updates every 30 seconds, next due in 20 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Informacja o timerach protokołu rip:

- **Update** – jak często rozsyłane są komunikaty RIP do innych routerów,
- **Invalid** – po jakim czasie bez odebrania jej uaktualnienia (update), trasa przestaje być używana (jest oznaczana jako *possibly down*), choć pozostaje w tablicy routingu,
- **Hold down** – niestandardowe rozszerzenie protokołu przez Cisco, dla potrzeb laboratorium proszę ustawiać na taką samą wartość jak Flush.
- **Flush** – po jakim czasie bez odebrania jej uaktualnienia (update), trasa zostaje usunięta z tablicy routingu.

```
Redistributing: rip
```

Informacja które z tras znanych routerowi rozsyłane przez protokół RIP do innych routerów (patrz 6.2), np.:

- **rip** –uzyskane z komunikatów RIP odebranych od innych routerów oraz trasy do sieci bezpośrednio podłączonych (typu C) dodanych do protokołu RIP poleceniem **network**,
- **ospf** – trasy uzyskane w wyniku działania protokołu OSPF oraz trasy do sieci bezpośrednio podłączonych (typu C) dodanych do protokołu OSPF poleceniem **network**,
- itd.

```
Default version control: send version 1, receive any version
```

Interface	Send	Recv	Key-chain
Ethernet0	1	1	2
Ethernet1	1	1	2
Loopback0	1	1	2

Informacja na temat wersji protokołu RIP używanego przez router. W linii „Default” podano wartości domyślne, a poniżej wartości dla poszczególnych interfejsów (jako, że można konfigurować tę wartość osobno dla każdego z nich). **Send** dotyczy wysyłanych wiadomości, **Recv** odbieranych.

Automatic network summarization is not in effect

Określa czy automatyczna agregacja tras jest włączona czy nie.

```
Routing for Networks:
 192.168.1.0
 192.168.2.0
 192.169.2.0
```

Podaje informacje o sieciach podłączonych bezpośrednio do routera (czyli typ trasy C), które są przez niego rozgłaszane. Czyli są to sieci, w których przypadku nasz router jest „pierwotnym” źródłem informacji o ich obecności, rozsyłanej dalej przez kolejne routery.

```
Routing Information Sources:
 Gateway      Distance    Last Update
 192.168.1.1      120      00:00:08
```

???Lista adresów routerów, od których nasz router bezpośrednio odbiera komunikaty RIP, czyli sąsiadujących routerów obsługujących protokół RIP. Podano dodatkowo czas, który upłynął od odebrania ostatniego komunikatu z danego źródła.

Przykład dla protokołu OSPF:

```
Routing Protocol is "ospf 1"
 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
 Incoming update filter list for all interfaces is not set
 Router ID 204.16.0.1
 It is an autonomous system boundary router
 Redistributing External Routes from,
   connected, includes subnets in redistribution
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
  204.15.0.0 0.0.0.255 area 1.1.1.1
 Routing Information Sources:
   Gateway      Distance    Last Update
  204.15.0.1      110      00:02:08
 Distance: (default is 110)
```

```
Router ID 204.16.0.1
 It is an autonomous system boundary router
```

```
Redistributing External Routes from,
 connected, includes subnets in redistribution
```

```
Routing for Networks:
 204.15.0.0 0.0.0.255 area 1.1.1.1
```

```
Routing Information Sources:
 Gateway      Distance    Last Update
 204.15.0.1      110      00:02:08
```


6.5 RIP

6.5.1. Ogólne kroki konfiguracji protokołu RIPv2:

- 1) Włączyć protokół RIP.
- 2) Ustawić wersję protokołu na 2.
- 3) Wyłączyć automatyczną agregację tras.
- 4) Ustawić ogólne informacje konfiguracyjne (jeśli są potrzebne):
 - a) timery,
 - b) opcje rozgłaszania redistribute-.... Należy pamiętać o określeniu domyślnej metryki dla tras importowanych w innych protokołach, poleceniem **default-metric**.
- 5) Dodać odpowiednie sieci do listy obsługiwanych przez protokół RIP – zgodnie z opisem powyżej spowoduje to domyślnie zarówno rozsyłanie/odbieranie komunikatów RIP z użyciem interfejsów należących do tych sieci, jak i rozgłaszanie informacji o tych sieciach w wysyłanych komunikatach.
- 6) Sprawdzić konfigurację protokołu RIP (**show ip protocols**), zawartość bazy danych protokołu RIP (**show ip rip database**) oraz ogólnej tablicy routingu IP (**show ip route**).

6.5.2. Polecenia RIP

Poprzedzenie polecenia słowem **no** powoduje zmianę jego znaczenia z dodania na usunięcie lub z włączenia na wyłączenie.

- (config)# **[no] router rip** –włącza obsługę protokołu RIP na routerze i przechodzi to trybu konfiguracji tego protokołu, co widać po zmianie znaku zachęty na (config-router)#.
- (config-router)# **version <wersja>** - zmienia używaną wersję protokołu RIP na 1 lub 2.
- (config-router)# **no auto-summary** – wyłącza automatyczną agregację tras.
- (config-router)# **timers basic <update> <invalid> <holddown> <flush>** - ustawia wartości timerów protokołu RIP.
- (config-router)# **[no] network <sieć IP>** - powoduje dodanie sieci do listy obsługiwanych przez RIP. Oznacza to domyślnie rozpoczęcie odbierania wysyłania komunikatów przez interfejsy należące do tej sieci oraz umieszczania informacji o niej w rozsyłanych komunikatach – patrz opis ????. Nie podajemy tu maski – przyjmowana jest maska naturalna, odpowiednia dla danej klasy adresu IP (A, B lub C).
- (config-router)# **[no] passive-interface <interfejs>** - ustawia interfejs w trybie pasywnym, co oznacza, że nie będą przez niego wysyłane żadne komunikaty RIP. Interfejs taki może w dalszym ciągu odbierać komunikaty RIP, jeśli należy od sieci wymienionej w???
- (config-router)# **default-metric <wartość>** - określa wartość domyślnej metryki dla tras importowanych z innych protokołów metodą redistribute – aby funkcja ta zadziałała, default-metric musi być określone.
- **# show ip rip database** – powoduje wyświetlenie bazy informacji o trasach uzyskanych przez protokół RIP.
- **# [no] debug ip rip** – ???

6.6 OSPF

6.6.1. Ogólne kroki konfiguracji protokołu OSPF:

- 1) Utworzyć nową instancję protokołu OSPF. Sprawdzić czy jest to jedyna instancja protokołu OSPF (**show ip protocols**) i jeśli nie to usunąć niepotrzebne.
 - a) Ustawić opcje konfiguracyjne instancji, jak na przykład opcje **redistribute-...**
- 2) Dodać sieci IP które mają być obsługiwane przez protokół OSPF do odpowiedniej strefy.

- 3) Sprawdzić czy strefa została poprawnie utworzona i zawiera odpowiednie sieci (**show ip protocols**, **show ip ospf**).
- 4) Sprawdzić czy każdy router widzi swoich sąsiadów (neighbors).
- 5) Sprawdzić zawartość bazy danych OSPF oraz ogólnej tablicy routingu IP.

6.6.2. Polecenia OSPF

Poprzedzenie polecenia słowem **no** powoduje zmianę jego znaczenia z dodania na usunięcie lub z włączenia na wyłączenie.

- (config)# **[no] router ospf <nr instancji>** - utworzenie i włączenie nowej instancji protokołu OSPF (o podanym numerze) na routerze. Polecenie to służy też do wejścia w tryb konfiguracji już istniejącej instancji OSPF o podanym numerze – przejście do tego trybu powoduje zmianę znaku zachęty na **(config-router)#**.
- (config-router)# **network <sieć> <maska> area <strefa>** - dodanie sieci o adresie <sieć> <maska> do strefy protokołu OSPF o nazwie <strefa>. Podobnie jak w przypadku RIP, oznacza to domyślnie rozpoczęcie odbierania wysyłania komunikatów przez interfejsy należące do tej sieci oraz umieszczania informacji o danej sieci i interfejsie w rozsyłanych komunikatach OSPF – patrz opis ????. Jeśli strefa o danej nazwie nie istnieje, zostanie utworzona. Usunięcie ostatniej sieci ze strefy spowoduje jej usunięcie.
- # **show ip ospf** – wyświetla ogólne informacje o uruchomionych na routerze instancjach protokołu OSPF. Wynik zawiera również informacje o strefach (area).
- # **show ip ospf database** – wyświetla zawartość bazy danych protokołu OSPF przechowywanej na danym routerze. W bazie (w przeciwieństwie do protokołu RIP, gdzie rozsyłane i przechowywane są tylko trasy) znajdują się wpisy różnych typów, np.: sieci (Net Link States), czy routery (Router Link States), informacji o sieciach pobranej z innych protokołów (Type-5 AS External Link States).
- # **show ip ospf interface** – wyświetla listę i parametry interfejsów na których włączony jest protokół OSPF.
- # **show ip ospf neighbor** – wyświetla listę sąsiadów OSPF danego routera, tzn. innych routerów obsługujących OSPF które zostały wykryte dzięki rozsyłanym przez nie komunikatom.

```
R18#show ip ospf database
```

```
OSPF Router with ID (204.16.0.1) (Process ID 1)
```

```
Router Link States (Area 1.1.1.1)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
204.15.0.1	204.15.0.1	344	0x80000001	0x006D48	1
204.16.0.1	204.16.0.1	343	0x80000004	0x00614E	1

```
Net Link States (Area 1.1.1.1)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
204.15.0.2	204.16.0.1	343	0x80000001	0x006A59

```
Type-5 AS External Link States
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag
204.0.12.0	204.14.0.1	343	0x80000001	0x005398	0
204.0.13.0	204.14.0.1	343	0x80000001	0x0048A2	0
204.13.0.0	204.14.0.1	343	0x80000001	0x003BAF	0

Link ID – w Router Link States: identyfikator wykrytego routera OSPF; w Net Link States: adres IP który dany router posiada na łączu na którym włączono protokół OSPF (poleceniem **network**).

ADV Router – Identyfikator OSPF routera, który wygenerował daną informację.

Age – numer kolejny okresowej aktualizacji danego wpisu. Jeśli wskaźnik ten przestaje rosnąć, oznacza to, że dany wpis przestał być aktualizowany i może niedługo zostać usunięty jako nieaktualny.

Link count - w Router Link States: liczba łączy z włączonym protokołem OSPF posiadanych przez dany router.

```
R18#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
204.15.0.1	1	FULL/BDR	00:00:35	204.15.0.1	Ethernet1/1

Neighbor ID – identyfikator routera

State – routery komunikują się i w pełni współpracują jeśli stan zawiera „2-Way” lub „FULL”.

Dead Time – zegar ustawiany na określoną wartość po odebraniu wiadomości OSPF od sąsiada i odliczający do 0. Jeśli osiągnie 0, sąsiad zostanie uznany za nieaktywny.

Address – adres IP sąsiada, z którego otrzymujemy od niego komunikaty OSPF.

Interface – nazwa interfejsu naszego routera, na którym słyszymy danego sąsiada.

7. Inne przydatne polecenia

ping <adres> – wysyła, z routera, ping pod podany adres

traceroute <adres> - pozwala na prześledzenie trasy którą ruch IP dociera pod podany adres. W celu przerwania działania polecenie należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+6.

show running-config – powoduje wyświetlenie kompletnej konfiguracji routera, zawierającego jego obecnie aktywne ustawienia (running-config).

8. Inne uwagi dotyczące obsługi urządzeń/oprogramowania

1. **Adres sieci** nie może mieć niezerowych wartości poza maską. Np.: 204.0.6.2 nie jest adresem sieci przy masce 24 bitowej - poprawnym adresem sieci jest w tym wypadku 204.0.6.0 (wyzerowano ostatni bajt który jest poza, licząc 3 bajty, maską).
2. Aktualnie **przypisany do interfejsu sieciowego adres**, sprawdzamy w systemie Windows XP poleceniem `ipconfig`. Jeśli, pomimo wprowadzenia nowego adresu dla interfejsu, nie pojawia się on w wyniku polecenia `ifconfig` – należy wyłączyć i ponownie włączyć ten interfejs (polecenia włącz/wyłącz dostępne są w menu kontekstowym interfejsu).
3. Jeśli wystąpił **konflikt adresów IP**, system Windows ustawi adres IP na 0.0.0.0.
4. Routery przyjmują maski w formacie dotted-decimal, czyli np.: 24 bitowej masce odpowiada zapis 255.255.255.0, a 22 bitowej – 255.255.252.0.
5. Mówimy, że router „należy” do określonej sieci IP, jeśli na którymś ze swoich interfejsów posiada przypisany adres z tej sieci IP.
6. Nie ma konieczności dodawania tras dostarczania lokalnego, to znaczy w sieciach bezpośrednio przylegających do routera (do których router sam należy – tzn. wpisy typu L i C dodawane są automatycznie). Na przykład router podłączony do stanowiska 7 sam wie, gdzie znaleźć sieci: 204.7.0.0/24, 204.0.6.0/24 i 204.6.0.0/24.
7. Jeśli host docelowy znajduje się w sieci odległej (czyli takiej do której dany router sam nie należy), **next-hop** definiujemy jako adres następnego routera, któremu nasz router ma przesłać pakiet przeznaczony dla odległej sieci. Adres next-hop musi znajdować się w sieci do której należy router na którym dodajemy trasę (czyli być jego bezpośrednim „sąsiadem”).
8. **Brama domyślna** pod Windows to inaczej adres next-hop w trasie domyślnej (czyli tej, która jest używana, gdy dany pakiet nie pasuje do żadnej innej trasy w tablicy). Inaczej mówiąc jest to adres pod który komputer wyśle ruch „z którym sam nie wie co zrobić”.
9. Przy testowaniu bardzo przydatne są polecenia:
 - a. Router – ping i traceroute (polecenia przerywamy kombinacją klawiszy Ctrl+Shift+6)
 - b. Windows – ping i tracert